

UR 如何在移动面板中的箭头显示颜色

编辑：艾小明


机器人软件适用版本：V3.1 以上

适用机器人：UR3、UR5、UR10


编辑时间：2015/5/20

在 Polyscope 的移动界面，移动工具中如果各个方向显示均为淡蓝色，在寸动时，容易分不清 X\Y\Z\RX\RY\RZ 方向，下面我们来讲解如何在移动面板中的箭头显示颜色。


1. 在 Polyscope 的安装设置界面，选择特征选项。



2. 点击机座，勾选下方的显示坐标轴选项



3. 同样的办法，点选工具后勾选显示坐标轴选项。



4. 我们退回到移动界面，现在移动方向有颜色区分

